

湾内は徐行しましょう

気仙沼漁港の入港案内
気仙沼市・気仙沼漁業協同組合





1. 縮尺は概ね24,000の1,方位表示は真方位です。
2. 航路は東と西があり, 港口から商港(朝日ふとう)までの案内です。標識を順番に確認し入港して下さい。下図の航路標識は海上保安庁が管理しています。これ以外の簡易灯浮標は養殖施設の外側に設置してありますが、光力が弱く視認しにくいうえ、予告なく撤去又は消灯している場合がありますので注意して下さい。
3. 入港の際は事前に魚市場または問屋に入港日時を電話連絡下さい。接岸誘導を致します。

気仙沼市魚市場管理事務所 (0226)22-7119

気仙沼漁協魚市場部
 昼間〔22-7115
 22-0114
 夜間〔22-7220
 080-1821-4118

起点 北緯38° 50.225' 東経141° 39.533'
針路T.Co332°で東海指向灯の白灯に
向けて進む。指向灯は緑1.5度、白2.0度
光達距離は夜間14~15マイル、
昼間緑と赤は1.5マイル、白2.0
変針点まで約4,620m



(西航路標識)

1. 竜舞崎, 単閃白光, 毎10秒に1閃光
灯高37m, 光達距離 5 マイル
- 
- 10秒
2. 岩井崎, 群閃暗白光毎13秒に, 明 6 秒, 暗 1 秒
明 2 秒, 暗 1 秒, 明 2 秒, 暗 1 秒, 灯高24m,
光達距離14マイル
- 
- 13秒
- 灯台南南東の足根以西は, 分弧で赤灯が照す。
3. 西湾一号, 群閃緑光, 毎 6 秒に 2 閃光
左舷灯浮標(緑塗), 光達距離 5 マイル
- 
- 6秒
4. 西湾三号, 単閃緑光, 毎 3 秒に 1 閃光
左舷灯浮標(緑塗), 光達距離 5 マイル
- 
- ← 3秒 →
5. 西湾四号, 単閃赤光, 毎 3 秒に 1 閃光
右舷灯浮標(赤塗), 光達距離 4 マイル
- 
- ← 3秒 →
6. 西湾五号, 光り方は西湾三号と同じ
左舷灯浮標(緑塗)
光達距離 4マイル
7. 仙仙沼港導灯, 真方位354.8°, 不動赤光
前灯高66m, 後灯高108m, 光達距離 7 マイル

8. 上段, 単閃白光, 毎4秒に1閃光
灯高21m, 光達距離 12マイル
- 
- ← 4秒 →
9. 裾ヶ浦, 単閃赤光, 毎3秒に1閃光
灯高6.7m, 光達距離 4マイル
- 
- ← 3秒 →

(凡 例)

1. 養殖施設（含む定置）
2. 養殖施設灯（緑・黄・赤色）
3. 緑色 ● は左舷に、赤色 ● は右舷にみて進入して下さい。

7. 番所根, 単閃緑光, 毎3秒に1閃光
灯高9.4m, 光達距離7マイル
- 
- ←3秒→
- 照射灯は, 番所根灯標の北北東方約79°の番所根北端を照らす。
8. 上段, 単閃白光, 毎4秒に1閃光
灯高21m, 光達距離12マイル
- 
- ←4秒→
9. 以下「西航路標識」を参照のこと。

(東 航 路 標 識)

1. 竜舞崎, 単閃白光, 毎10秒に1閃光
灯高37m, 光達距離 5マイル
2. 御崎岬, 単閃白光, 毎3秒に1閃光
灯高42m, 光達距離 5マイル
3. 唐島, 単閃白光, 毎5秒に1閃光
灯高34m, 光達距離 5マイル
4. 小鱈, 等明暗赤光, 明3秒に暗3秒
灯高9.1m, 光達距離 5マイル
5. 中根, モールス符号赤光, 毎8秒にA(●ー)符
号光, 灯高11m, 光達距離 3マイル
6. 東湾, 指向灯, 不動「緑・白・赤」光
真方位332°, 光達距離 10~14マイル
- 西側 1.5度 0度 1.5度 東側